

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
IE01_MIG_PARAMETRI Tabella riempita dall'università, contenente i parametri necessari per quel run di migrazione	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	L'utenza con cui i documenti saranno inseriti in U-GOV
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data che vuole l'Ateneo. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	ESERCIZIO_IMPORT	NUMBER(4)	NOT NULL	L'esercizio in cui saranno inseriti i dati in U-GOV
	CD_INVENTARIO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice dell'inventario da importare. Un valore tra quelli di V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT. L'inventario deve essere stato precedentemente aperto per quell'esercizio (esercizio import)
	INV_NO_COEP	NUMBER(1)	NOT NULL	Specifica se nell'inventario sono presenti dati per la COEP o meno, normalmente avvalorato a 0. Se non sono presenti dati COEP va avvalorato ad 1.
IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR CO07_BUONO_CAR_SCAR Lista delle testate dei buoni di carico e scarico insistenti sugli inventari.	ID_BUONO_CAR_SCAR	NUMBER(10)	NOT NULL	Identificativo numerico inserito dalla procedura di scrittura. E' un numero che viene incrementato per ogni record che si inserisce, lega i documenti tra loro e si incrementa di 1 ad ogni documento inserito, ma NON ricomincia MAI da 1: ogni run di scrittura parte dall'ultimo valore + 1 scritto dal run precedente. Sequenza di EXP, fornita da U-GOV o creata dall'Ateneo nel suo sistema
	CD_INVENT	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Un valore tra quelli di V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT. L'inventario deve essere stato precedentemente aperto per quell'esercizio (esercizio import)
	ESERCIZIO	NUMBER(4)	NOT NULL	Esercizio di riferimento, deve essere = esercizio_import
	CD_TIPO_CARICO_SCARICO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice del tipo di carico. Deve essere un valore in V_IE_CO_TIPO_CARICO_SCARICO.CD_TIPO_CARICO_SCARICO con DT_ANNULLAMENTO NULL o >= 01/01/esercizio import
	DS_BUONO_CAR_SCAR	VARCHAR2(100)	NULL	Descrizione del buono
	PROVENIENZA	VARCHAR2(200)	NULL	Provenienza
	RESPONSABILE_INVENTARIO Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Codice fiscale e/o partita iva del responsabile dell'inventario se è univoco, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: un valore tra quelli in V_IE_AC_AB_ALL.CD_CIA
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
	ID_BUONO_CAR_SCAR_UGOV Questo campo esiste solo in frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR_DET CO07_BUONO_CAR_SCAR_DET Dettagli relativi ai documenti di carico e scarico inventario	ID_BUONO_CAR_SCAR	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. Utilizzato per legare le testate ed i dettagli, sequenza di EXP, si copia qui quello assegnato alla testata dei dettagli che vi sono collegati
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. Utilizzato per legare le testate ed i dettagli, sequenza di EXP dei dettagli
	QUANTITA	NUMBER(4)	NOT NULL	Quantità dei beni: deve essere > 0; se > 1: ricordare che la cardinalità (numero record) di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI deve essere = a IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR_DET * quantità
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
	ID_BUONO_CAR_SCAR_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
IE01_MIG_INVENTARIO_BENI CO07_INVENTARIO_BENI Dettagli relativi ai beni caricati in inventario IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR_DET.QUANTITA > 1: qui devono comparire tanti record quanti QUANTITA	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	Sequenza di EXP, parte da 1 all'inizio dell'EXP/IMP, non viene mai riassetata
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET Per questa tabella il campo esiste solo in frontiera, non compare anche in UGOV	NUMBER(10)	NOT NULL	utilizzato per legare le testate ed i dettagli, sequenza di EXP dei dettagli, lo stesso di IE01_MIG_CAR_SCAR_DET; se QUANTITA è > 1, qui ci saranno più record che fanno riferimento allo stesso dettaglio
	CD_INVENT	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice identificativo dell'inventario. Un valore tra quelli in V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT
	CD_UO_RIF Solo frontiera	VARCHAR2(60)	NULL	Codice Identificativo univoco della UO di riferimento del bene. Un valore tra quelli in V_IE_AC_UO_BASE.CD_NODO
	PG_BENE	NUMBER(10)	NOT NULL	Progressivo cioè il numero che identifica il bene all'interno di un inventario. Sequenza interna a livello di inventario, parte da 1 ad ogni nuovo inventario, e poi si aggiunge sempre 1; oppure copia del valore dell'inventario precedente. Deve comunque essere sempre PG_BENE < V_IE_CO_INVENTARIO.NR_BENE_INI
	PG_BENE_SUB	NUMBER(5)	NOT NULL	Progressivo cioè il Numero che identifica il bene accessorio all'interno di un inventario: se = 0 identifica il bene primario, se > 0 identifica il bene accessorio. Esiste il bene accessorio? Se no: sempre 0, se sì: progressivo partendo da 1 per i beni accessori, oppure copia del valore nella procedura precedente
	DS_BENE	VARCHAR2(400)	NOT NULL	Descrizione del bene
	VALORE_CONVENZIONALE	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Valore convenzionale del bene. Ad esempio il valore di copertina dei libri che vengono caricati però con un valore diverso (per sconto ecc...). Deve essere sempre avvalorato

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	CD_CATEG_GRP PO	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Codice identificativo della categoria-gruppo inventariale Deve essere un valore in V_IE_CO_CATEG_GRP_INVENT.CD_CATEG_GRUPPO
	DT_INI_AMMORT AMENTO	DATE	NULL	Data di inizio dell'ammortamento del bene nella procedura di origine. Può essere NULL se INV_NO_COEP = 1 o se il FL_AMMORTAMENTO del IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.CD_CATEG_GRUPPO relativo è = 0 (V_CO_CATEG_GRP_INVENT.CD_CATEG_GRUPPO)
	CONDIZIONE_BEN E Solo frontiera	VARCHAR2(100)	NULL	Descrittore della condizione bene, se avvalorato un valore tra quelli in V_IE_CO_CONDIZ_BENI.DS_CONDIZ_BENE
	CD_UBICAZIONE	VARCHAR2(50)	NULL	Codice identificativo dell'ubicazione inventariale. La codifica é organizzata in una struttura ad albero. Un parametro di inizializzazione di UGOV, variabile da Ateneo ad Ateneo, ne definisce la obbligatorietà o meno. Se avvalorato, un valore tra quelli di V_IE_CO_AS_INVENT_UBIC
	RESPONSABILE_U BICAZIONE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Codice identificativo del responsabile dell'ubicazione. Un parametro di inizializzazione di UGOV, variabile da Ateneo ad Ateneo, ne definisce la obbligatorietà o meno. Codice fiscale / partita iva del responsabile dell'ubicazione alla data di inserimento del bene, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA
	FL_BENE_USATO	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene usato. Dominio: 0 = Bene nuovo 1 = Bene usato
	FL_INTERESSE_ST ORICO	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene di interesse storico. Dominio: 0 = Bene senza interesse storico 1 = Bene di interesse storico
	FL_ESENZIONE_D OGANA	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene in esenzione doganale. Dominio: 0 = Bene non in esenzione doganale 1 = Bene in esenzione doganale
	CD_CONVENZ_BE NE	VARCHAR2(5)	NULL	Codice della convenzione del bene. Se avvalorato, un valore tra quelli in V_IE_CO_CONVENZ_BENI.CD_CONVENZ_BENE
	DT_GARANZIA_DA	DATE	NULL	Periodo garanzia da
	DT_GARANZIA_A	DATE	NULL	Periodo garanzia a
	DT_ULTIMO_INVE NTARIO_FISICO	DATE	NULL	Data di ultima ricognizione
	ANNO_FABBRICAZ IONE	NUMBER(4)	NULL	Anno di fabbricazione
	MARCA	VARCHAR2(50)	NULL	Marca del bene
	FORNITORE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Codice fiscale e/o partita iva del fornitore se è univoco, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA
	NUMERO_SERIALE	VARCHAR2(50)	NULL	Numero seriale identificativo del bene

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	NOTE	VARCHAR2(400)	NULL	NOTE
	ID_BENE_RIF	NUMBER(15)	NULL	Eventuale identificativo del bene di riferimento: se è presente deve fare riferimento ad un valore tra quelli in IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	CD_IMMOBILIZZAZIONE Solo frontiera	VARCHAR2(10)	NULL	Codice alfanumerico Immobilizzazione, si può avere solo se INV_NO_COEP = '1' o se il FL_AMMORTAMENTO del IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.CD_CATEG_GRUPPO relativo è = 0 (V_CO_CATEG_GRP_INVENT.CD_CATEG_GRUPPO) Se avvalorato: un valore tra quelli in V_IE_CO_IMMOBILIZZAZIONE.CD_IMMOBILIZZAZIONE, con esercizio = esercizio_import
	NUM_BUONO_CARICO_MIGRATO	VARCHAR2(100)	NULL	Numero del buono di carico che ha originariamente caricato il bene migrato. L'Ateneo può inserire qui informazioni atte a riconoscere il bene presenti nella precedente procedura
	CIB	VARCHAR2(20)	NULL	Codice ingresso bene
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	ID_INVENTARIO_BENI_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	ID_BUONO_CARSCAR_DET_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
IE01_MIG_POSSESSORE_BENE CO07_POSSESSORE_BENE Questa tabella indica chi materialmente ha il possesso del bene indicando appunto il possessore (consegnatario) con la relativa data inizio e fine validità	ID_POSSESSORE_BENE	NUMBER(10)	NOT NULL	Sequenza di EXP, parte da 1 all'inizio dell'EXP/IMP, non viene mai riasserata
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	Lo stesso valore di IE10_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	POSSESSORE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Codice fiscale e/o partita iva del possessore se è univoco, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: V_IE_AC_AB_ALL.CD_CIA
	DT_INI_VAL	DATE	NOT NULL	Data inizio validità dell'associazione
	DT_FIN_VAL	DATE	NOT NULL	Data fine validità dell'associazione
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno I record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
IE01_MIG_MOVIMENTO_BENE CO07_MOVIMENTO_BENE Contiene tutti i movimenti di inventario quali ad esempio il carico e lo scarico dei beni Qui devono comparire tanti record quanti QUANTITA dei record di CD_TIPO_CARICO_SCARICO di tipo CAR, 1 per tipo AMMORT_ORD Il/i record relativo all'AMMORT_ORD lo scrive la preprocedura di IMP	ID_MOVIMENTO_BENE	NUMBER(10)	NOT NULL	Sequenza di EXP, parte da 1 all'inizio dell'EXP/IMP, non viene mai riasserata
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET	NUMBER(10)	NOT NULL	Lo stesso valore di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR_DET.IB_BUONO_CAR_SCAR_DET:
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	Sequenza di EXP, per legare, lo stesso di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	TI_CAMPO_ATTIVITA	CHAR(1)	NOT NULL	Campo di attivita. Può assumere i seguenti valori: I = Istituzionale C = Commerciale P = Promiscuo
	AMM_PRINCIPALE Del record "originale"	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Ammontare principale; eventualmente può essere ricavato dalla procedura originale come valore totale – valore scaricato
	AMM_AMMORTIZZATO Per il record 'AMMORT_ORD' Solo frontiera	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Valore ammortizzato. Se <> 0: il record relativo IE01_MIG_INVENTARIO_BENI deve avere un CD_CATEG_GRUPPO il cui FL_AMMORTAMENTO = 1, se = 0, deve essere FL_AMMORTAMENTO = 0, altrimenti errore E. N.B.: se AMM_PRINCIPALE e AMM_AMMORTIZZATO sono entrambi = 0 il FLAG_AMMORTAMENTO della categoria può essere sia 0 sia 1.
	AMM_IVA_DETR	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Ammontare iva detraibile. Se il dato manca: scrivere 0
	AMM_IVA_PRORATA	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Ammontare iva pro rata. Se il dato manca: scrivere 0
	AMM_IVA_INDETER	NUMBER(15,2)	NULL	Ammontare iva indetraibile. Significativo solo in attivita` istituzionale, negli altri casi è NULL.
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	ID_MOVIMENTO_BENE_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	ID_INVENTARIO_BENI_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
IE01_MIG_REL_INV_BENI_AMMORT CO07_AS_INV_BENI_AMMORT Questa tabella indica a che tipi di ammortamento può essere soggetto il bene, non va scritta se il FL_AMMORTAMENTO del CD_CATEG_GRUPPO del corrispondente record in IE01_INVENTARIO_BENI è 0	ID_AS_INV_BENI_AMMORT	NUMBER(10)	NOT NULL	Valore assegnato dalla proc. Di EXP
	ESERCIZIO	NUMBER(4)	NOT NULL	Esercizio di riferimento, deve essere = esercizio_import
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	qui va scritto lo stesso valore di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	TI_AMM_FIN_ECO	VARCHAR2(1)	NOT NULL	Tipo Ammortamento Finanziario o Economico. Per una data categoria e gruppo in un esercizio deve essere univoco il riferimento al tipo ammortamento finanziario o economico. Il Dominio: E = Economico F = Finanziario

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	CD_ANNI_AMMORTAMENTO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice univoco del tipo di annualità dell'ammortamento, deve essere un valore tra quelli di V_IE_CO_ANNI_AMMORTAMENTO.CD_ANNI_AMMORTAMENTO
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	ID_INVENTARIO_BENI_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	ID_AS_INV_BENI_AMMORT_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare i dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
IE01_MIG_REL_INV_BENI_COORD_ANA CO07_AS_INV_BENI_COORD_ANA	ID_AS_INV_BENI_COORD_ANA	NUMBER(10)	NOT NULL	EXP: valore inserito dalla procedura di EXP
Contiene le informazioni delle coordinate analitiche del bene, non va scritta se il FL_AMMORTAMENTO del CD_CATEG_GRUPPO del corrispondente record in IE01_INVENTARIO_BENI è 0 Rimane 1 ↔ 1 o 1 → + nel caso di per_rip_analitico < 1. La somma deve fare 1				
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	qui va scritto lo stesso valore di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	PER_RIP_ANALITICO	NUMBER(9,8)	NOT NULL	Percentuale di ripartizione analitica: può variare da 0,1 ad 1. Se è 1: 1 record in questa tabella, se < 1: è indispensabile che compaiano qui tanti record con = ID_INVENTARIO_BENI la cui somma del campo PER_RIP_ANALITICO è 1.
	CD_UA_BUDGET	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica con autonomia di budget. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA_ESE.CD_UA, con esercizio = esercizio import, e FL_AUT_BUDGET = 1
	CD_UA	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA_ESE.CD_UA, con esercizio = esercizio import.
	CD_VOCE_COAN Solo frontiera	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Identificativo completo della voce del piano dei conti COAN, deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_PDC_COAN.CD_VOCE_COAN, con esercizio = esercizio import
	TIPO_DIM_ANA	NUMBER(10)	NULL	Identificativo del tipo di dimensione analitica, Sono presenti i soli identificativi delle radici delle diverse strutture di dimensioni analitiche. Se avvalorato deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_DIM_ANA_CFG.ID_DIM_ANA
	CD_DIM_ANA Solo frontiera	VARCHAR2(50)	NULL	Identificativo completo di una voce di dimensioni analitiche, deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_DIM_ANALITICHE.CD_DIM_ANA, con esercizio = esercizio import
	CD_PROGETTO Solo frontiera	VARCHAR2(60)	NULL	Identificativo completo del progetto, se avvalorato deve essere un valore tra quelli in V_IE_PJ01_PROGETTI.CD_PROGETTO, con DT_INI_VALIDITA <= esercizio_import <= anno (DT_FIN_VALIDITA)
	CD_UNITA_LAVORO Solo frontiera	VARCHAR2(10)	NULL	Workpackage del progetto, se avvalorato deve esistere in V_IE_PJ01_UNITA_LAVORO.CD_UNITA_LAVORO, con DT_INI_VALIDITA <= esercizio_import <= anno (DT_FIN_VALIDITA)
	DT_INI_VAL	DATE	NOT NULL	Data inizio validità dell'associazione Valore suggerito: 01/01/esercizio_import
	DT_FIN_VAL	DATE	NOT NULL	Data fine validità dell'associazione Valore suggerito: 02/02/2222 (infinito)
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo che si deve avvalorare
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questa campo per decidere se importare o meno I record con quell'ID. Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
	ID_AS_INV_BENI_COORD_ANA_UGOV Solo frontiera	NUMBER(10)	NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema. E' l'ID inserito dalle procedure di/IMP, necessario per recuperare/legare I dati tra loro. L'Ateneo lo lascia NULL